

1.1 Manuelle Umstellung EBICS

In diesem Abschnitt wird die manuelle Umstellung von EBICS behandelt. Es müssen mindestens folgende Informationen vorliegen:

- der neue Hostname
- die neue URL
- die neue Kunden-ID
- die neue User-ID
- die Hashwerte des Bankschlüssels

1.1.1 Abholung der Kontoinformation

Zunächst sollten (ohne Veränderung der EBICS-Teilnehmerdaten und Kontoeinstellungen) die Abholaufträge (z.B. Kontoauszüge) zu den umzustellenden Konten abgeholt werden, damit alle bis zum Umstellungszeitpunkt vom Bankrechner bereitgestellte Informationen vorliegen.

1.1.2 Die umzustellende Bankparameter ermitteln


Im nächsten Schritt ist der umzustellende Bankparameterdatensatz zu ermitteln. Über den Menüweg *Wechseln zu...* ► *EBICS-Bankparameter* gelangen Sie direkt zu den erfassten Bankparametern.

In der Übersicht werden Ihnen eine oder mehrere Bankparameter angezeigt. Per Doppelklick öffnen Sie den umzustellenden Datensatz.

Name	Beschreibung	Hostname
DeuBank	Deutsche Bank	DBK
SPK-HB	Die Sparkasse Bremen	SPARKBRM
Voba	Volksbank Bremen	EBICSGAD

1.1.3 Änderung der gewählten Bankparameter

In dem Dialog *EBICS/FTAM-Bankparameter* werden Ihnen die vom Institut zur Verfügung gestellten Teilnehmerdaten angezeigt. Gleichen Sie die Daten entsprechen Ihrer Umstellungsinformationen ab und nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor. Relevant für die Umstellung können hier die Felder *Hostname*, *Kunden-ID* und *URL EBICS* sein. Weitere Informationen zu diesen Feldern entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.



Hostname	Der neue Hostname lautet: E86-ELKO . Achten Sie darauf, dass der Hostname in korrekter Schreibweise (normalerweise in Großbuchstaben) erfasst wird.
Kunden-ID	Ihre neue Kunden-Id beginnt mit K070 .
URL EBICS:	Unsere neue URL EBICS lautet: https://hb6ebics.sparkasse-banking.de/ebicsweb/ebicsweb In den meisten Fällen kann die URL über die unten beschriebene Schaltfläche <URL ermitteln/prüfen> abgefragt werden. Eine manuelle Hinterlegung ist natürlich ebenfalls möglich.

1.1.4 EBICS -Teilnehmer überprüfen

Im nächsten Schritt werden der oder die EBICS-Teilnehmer bzw. FTAM-User im Register *EBICS Benutzer* mit den Umstellungsinformationen abgeglichen.

Interner Name	User ID	Berechtigung
MEIER	68554433	Einzelunterschrift (E)
SCHMIDT	99887766	Nur Datenübertragung (T)

Durch die Auswahl eines Teilnehmers und einem Klick auf die Schaltfläche <Ändern> gelangen Sie zu den Detailinformationen. Ggf. ist hier entsprechend Ihrer Unterlagen eine Änderung in dem Feld *User ID* vorzunehmen.

Interner Benutzer: SFIRM
User ID: 22334455
Berechtigung: Einzelunterschrift (E)

Schließen Sie die Eingaben mit <OK> ab. Dabei springt der Status des *Benutzers auf Initialisieren (INI/HIA)*. Der Status des Benutzers muss manuell auf *bereit* gesetzt werden. Verlassen Sie den Bankparameter-Dialog anschließend ebenfalls über die Schaltfläche <OK>, sofern keine weiteren Benutzer angelegt oder modifiziert werden müssen.

1.1.5 Bankschlüssel abholen

Als nächstes ist der Bankschlüssel für die geänderte BPD abzuholen. Dies erfolgt in der Schlüsselverwaltung, welche über den Menüweg **EBICS/FTAM** **EBICS Schlüssel verwalten** aufgerufen wird.

Markieren Sie nun die Zeile mit der Bankparameter, die zuvor manuell geändert wurde und klicken Sie auf die Schaltfläche <Bankschlüssel abholen>.

Informationen zur weiteren Vorgehensweise


- Bankschlüssel abholen**
 - Prüfen Sie in der Tabellenansicht anhand der **Spalte "Bankschlüssel"**, für welche Bankparameter die Bankschlüssel noch **"nicht vorhanden"** sind und **markieren die entsprechende Zeile**.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Bankschlüssel von Ihrem Kreditinstitut abzuholen.
 - Nach erfolgreicher Abholung werden Ihnen die **Hashwerte der Schlüssel Ihres Kreditinstituts** angezeigt. **Vergleichen Sie diese mit den Hashwerten, die Ihnen Ihr Kreditinstitut mitgeteilt hat**. Sollten diese nicht übereinstimmen, erfragen Sie die aktuellen Bankschlüssel bitte bei Ihrem Berater.

Benutzer: SFIRM
EU-Schlüssel A006: vorhanden
Authentifikationsschlüssel: vorhanden

Host	Kunden ID	User ID	Parameter	Status	Bankschlüssel
DBK	FD SA	X3005QA	DeuBank	bereit	nicht vorhanden
EBICSGAD	00001	DMEIER	Voba	bereit	nicht vorhanden
SPARKBRM	FMUSTER	MEIER	SPK:HB	bereit	vorhanden

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche <Bankschlüssel abholen>. Geben Sie hier das Kennwort zu Ihrem Authentifikationsschlüssel ein. Ist das Sicherheitsmedium eine SECCOS-Chipkarte, werden Sie stattdessen aufgefordert, die Chipkarte einzulegen und das CSA-Passwort einzugeben.

Nach einer erfolgreichen Übertragung werden die Hash-Werte der öffentlichen Bankschlüssel angezeigt. Die angezeigten Hash-Werte müssen nun mit den Hash-Werten abgeglichen werden, die Ihnen auf dem Bankparameterbrief mitgeteilt wurden.

 Bankschlüssel erfolgreich abgeholt!

Die Hashwerte der öffentlichen Bankschlüssel lauten:

E002:	DD	94	D4	E1	3C	43	56	8D
	39	F1	D2	CD	0F	77	E5	F0
X002:	B5	07	66	9C	17	01	6D	D9
	2A	E8	63	C1	2D	26	CF	10

Nach erfolgreicher Abholung des Bankschlüssels ist die Umstellung vollständig abgeschlossen.